

SkyPDF Server MT 2012 手動アンインストール手順

システム環境 : Server 2008 / 2008 R2 Server 2012 / 2012 R2

(1) 通常のアンインストールの実行

プログラムの一覧を表示します。

【Server 2008 / 2008 R2】

- ・ [スタート]メニューより[コントロールパネル]を開き、[プログラムのアンインストール] (または[プログラムと機能]) をクリックします。

【Server 2012】

- ・ 画面の左下隅を右クリックし[コントロールパネル]を開き、[プログラムのアンインストール] (または[プログラムと機能]) をクリックします。

【Server 2012 R2】

- ・ [スタート]を右クリックし [コントロールパネル] を開き、[プログラムのアンインストール] (または[プログラムと機能]) をクリックします。

プログラムの一覧より、“ SkyPDF Server MT 2012 ” を選択し [アンインストールと変更] または [アンインストール] をクリックします。

画面に従いアンインストールを行います。

再起動が必要な場合は、再起動を行ってください。

(1) で、アンインストールが成功した場合は、以降の作業は必要ありません。

(2) プリンタドライバの削除

プリンターの一覧を表示します。

【Server 2008】

- ・ [スタート]メニューより[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド] [プリンタ] をクリックします。

【Server 2008 R2】

- ・ [スタート]メニューより[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド] [デバイスとプリンター] をクリックします。

【Server 2012】

- ・ 画面の左下隅を右クリックし[コントロールパネル]を開き、[ハードウェアとサウンド] [デバイスとプリンター] をクリックします。

【Server 2012 R2】

- ・ [スタート]を右クリックし [コントロールパネル] を開き、[ハードウェアとサウンド] [デバイスとプリンター] をクリックします。

“SkyPDF Pro MT Driver”があれば、削除します。

“SkyPDF Pro MT Driver”が存在しない場合、次へ進んでください。

“SkyPDF Pro MT Driver”を削除します。。

【Server 2008】

- ・ プリンターの一覧画面の一より [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] を開き [ドライバ] タブをクリックします。

【Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2】

- ・ 適当なプリンターのアイコンを選択し、上部に表示される [プリントサーバープロパティ] をクリックし、[ドライバー] タブをクリックします。

“SkyPDF Pro MT Driver”が一覧にない場合は、次の作業へ進んでください。

(3) ドライバファイルの削除

Print Spooler を停止するために[サービス]を表示します。

【Server 2008 / 2008 R2】

- ・ [スタート]メニューより[コントロールパネル]を開き、[管理ツール] - [サービス]を開きます。

【Server 2012】

- ・ 画面の左下隅を右クリックし[コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ] - [管理ツール] - [サービス]を開きます。

【Server 2012 R2】

- ・ [スタート]を右クリックし[コントロールパネル]を開き、[システムとセキュリティ] - [管理ツール] - [サービス]を開きます。

一覧から Print Spooler というサービスを停止します。

64bitOSの場合は、タスクバーを右クリック [タスクマネージャ]を開いていただき、
タブにて「splwow64.exe」 がございましたら、プロセスの終了をお願いします。

[プロセス]

以下のドライバファイルを削除してください。

【32bit / 64bit 共通】

C:\WINDOWS\system32

- ・ skypdfmonpro_mt.dll
- ・ skypdfmonuipro_mt.dll

【32bit の場合】

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3

【64bit の場合】

C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3

- ・ SKYPDFpro_mt.chm
- ・ SKYPDFPRO_mt.CNT
- ・ SKYPDFPRO_MT.DLL
- ・ SKYPDFPRO_MT.PCD
- ・ SKYPDFUIPRO_MT.DLL

上記ファイルが存在しない場合、次の作業を行ってください。

削除が終了次第、 の手順に従いPrint Spooler を開始します。

(4) ターゲットフォルダの削除

以下の該当フォルダを削除します。

【32bit の場合】

- ・ C:¥Program Files¥SkyCom¥SkyPDF MT 2012)

【64bit の場合】

- ・ C:¥Program Files (x86)¥SKYCOM¥ SkyPDF MT 2012)

インストール時に上記以外など任意の場所を指定した場合は、該当する場所をご確認ください。

(5) 一時ファイルの削除

当該 PC で印刷中のプリンタがないことが前提になります。
フォルダ内に存在すれば削除をお願いします。

【Server 2008 / 2008 R2 Server 2012 / 2012 R2】

- ・ C:¥Users¥ (印刷実行ユーザー) ¥AppData¥Local¥SkyCom¥SkyPDF_MT
- ・ C:¥ProgramData¥SkyCom¥SkyPDF_MT

(6) レジストリの削除

以下のレジストリを削除します。

【32bit / 64bit 共通】

- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥SkyCom¥SkyPDF Pro MT
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Print¥Monitors¥ SkyPDF_Pro Port Monitor MT
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Print¥Printers¥**SkyPDF Pro MT Driver**
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Classes¥Installer¥Products¥056CB89F55C2AA44F9FC37BFDA812A77

赤文字の「**SkyPDF Pro MT Driver**」はプリンタ名です。プリンタ名を変更している場合は、変更後のプリンタ名が表示されます。また、複数台ドライバーをインストールしている場合は、台数分のキーが存在しますので、すべて削除してください。

【32bit のみ】

- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥InternetExplorer¥Low Rights¥ElevationPolicy¥{2F3F89C8-BD2D-4e1d-9F8F-E78BEFCD7567}
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥InternetExplorer¥LowRights¥ElevationPolicy¥{FA8405AC-535E-48b0-8307-678C510812A7}
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥Software¥Microsoft¥InternetExplorer¥LowRights¥ElevationPolicy¥{AECD98E8-6676-4269-A6D2-C71C8896F1A9}

【32bit / 64bit 共通】

- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥services¥eventlog¥Application¥SkyPDF Server MT 2012

プログラム一覧に SkyPDF の表示が残留している場合に削除するレジストリ

[プログラムの追加と削除]または[プログラムのアンインストール]画面のプログラム一覧に表示させるためのものです。
何らかの理由で他のファイルやレジストリが全部削除されているにも関わらず、プログラム一覧に表示だけが残留している場合などに削除してください。

【32bit の場合】

- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Uninstall¥{F98BC650-2C55-44AA-9FCF-73FBAD18A277}

【64bit の場合】

- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Uninstall¥{F98BC650-2C55-44AA-9FCF-73FBAD18A277}

【32bit / 64bit 共通】

- ・ HKEY_CLASSES_ROOT¥Installer¥Products¥056CB89F55C2AA44F9FC37BFDA812A77
- ・ HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Installer¥UserData¥S-1-5-18¥Products¥056CB89F55C2AA44F9FC37BFDA812A77

作業終了後、再起動してください。